KRAVER - BASISTEORIER

*Alle værdier er angivet i cm.

Vejledning

Disse kraveteorier, er basisteorier. Du kan ændre på kravens, standens og overfaldets størrelse og udseende efter behov.
- Bemærk dog at kravens bredde bør være 1,5 cm større end standens bredde. Overfaldet på standen skal svare til det overfald, der er på den model, du ønsker at konstruere.

1. Krave med løs stand
Start med at tegne en ret vinkel, der danner MB og standens nederste kant. På den vandrette linje afsættes værdien for 1/2 HAV (1/2 Halsvidde, se figur 4). Herfra placeres en vinkelret hjælpelinje på 2 cm. Afsæt standens bredde både MB og MF på hhv. 3 og 2,5 cm og tegn standen som vist på figur 1.
-Bemærk at overfaldet på standen skal svare til det overfald, der er på din model, her: 1,5 cm.
Fra standens øverste punkt, tegnes en hjælpelinje vinkelret på MB-linjen. Herfra måles 1,5 cm op og herfra afsættes kravens bredde MB. Tegn kraven færdig som vist på figur 1.

2. Krave med fast stand
Start med at tegne en ret vinkel, der danner MB og standens nederste kant. På den vandrette linje afsættes værdien for 1/2 HAV (1/2 Halsvidde, se figur 4).
Mål 2 cm op afsæt standens bredde både MB og MF på hhv. 3 og 2,5 cm og tegn standen som vist på figur 2.
-Bemærk at overfaldet på standen skal svare til det overfald, der er på modellen, her: 1,5 cm.
På MB-linjen fra standen afsættes kravens bredde. Tegn kraven færdig som vist på figur 2.

3. Kinakrave
Start med at tegne en ret vinkel, der danner MB og kravens nederste kant. På den vandrette linje afsættes værdien for 1/2 HAV (1/2 Halsvidde, se figur 4). Herfra placeres en vinkelret hjælpelinje på 2 cm. Afsæt kravens bredde både MB og MF på 3 cm og tegn kraven færdig, som vist på figur 3.















© CUT UP STUDIO 2017